

Pernahkah Anda lupa password root ? Saya pernah mengalaminya. Faktor penyebab lupa password biasanya karena terlalu banyak server yang ditangani, terlalu banyak password yang di gunakan, terlalu rumit dan bukan merupakan password yang biasa kita ingat. Dalam kasus lain, saya pernah mereset password root dikarenakan yang menginstall FreeBSD adalah orang lain dan saya harus menginstall sesuatu di dalamnya.

Mari kita coba praktekan bagaimana caraÂ me-reset password root di freebsd.

Pertama, restart komputer anda dan ketika proses booting dimulaiÂ maka tampilan nya adalah sebagai berikut :

```
Hit [Enter] to boot immediately, or any other key for command prompt.  
Booting [kernel] in 10 seconds...
```

laluÂ Tekan tombol spacebar, dan akan tampil pada monitor

```
Type '?' for a list of commands, or 'help' for more detailed help.  
ok
```

boot -s dan tekan tombol ENTER untuk masuk ke dalam **single user mode**.

Setelah system booting akan terlihat seperti ini di monitor anda :

```
Enter full pathname of shell or RETURN for /bin/sh
```

Lupa Password Root FreeBSD

Written by Rudy
Sunday, 19 August 2012 19:05 -

Tekan tomnbol ENTER dan kita akan masuk ke # shell

bisa masuk tanpa password bukan ?

tapi perlu di ingat anda belum bisa melakukan apa apa pada # shell ini

karena file system yang di mount adalah read only .

gimana supaya kita bisa mengakses file system seperti biasa dan bisa merubah password ?

caranya adalah mount filesystem secara keseluruhan, yang perlu di lakukan adalah

mount -t ufs -a

nah setelah itu barulah kita bisa me reset password root tersebut.

#passwd

New password:sayaorangganteng

Retype new password:sayaorangganteng

Lupa Password Root FreeBSD

Written by Rudy
Sunday, 19 August 2012 19:05 -

```
passwd: updating the database...  
passwd: done
```

setelah itu jangan lupa restart untuk masuk ke dalam mode multiuser seperti biasa

```
# reboot
```

nah sekarang coba password baru anda

```
freebsd login : root
```

```
password : sayaorangganteng
```

```
#
```

selamat anda gak perlu install ulang gara gara lupa password root